

Kurzanleitung zum Wangenschleimhaut-Abstrich

Bitte gehen Sie beim Abstrich wie folgt vor:

- 1 Spülen Sie Ihren Mund zweimal mit Wasser aus. Trinken Sie bitte vorher keinen Kaffee.
- 2 Entnehmen Sie den sterilen Abstrichtupfer aus der Verpackung. Achten Sie darauf, dass der Tupfer nicht mit Gegenständen in Berührung kommt. Legen Sie ihn nicht ab.
- 3 Reiben Sie den Tupfer etwa 20- bis 30mal kräftig über beide Innenseiten der Wange.
- 4 Trocknen Sie den Tupfer für etwa 10 bis 15 Minuten bei Raumtemperatur, ohne ihn zu berühren. Wir empfehlen, den Tupfer in ein kleines Glas oder in eine Tasse zu stellen (Tupfer oben).
- 5 Führen Sie den Abstrichtupfer wieder vorsichtig in die Verpackungshülle ein und beschriften Sie das Etikett der Verpackungshülle mit Ihrem Vor- und Nachnamen.
- 6 Kreuzen Sie auf dem Anforderungsbogen die gewünschten Untersuchungen an und bestätigen diese durch Ihre Unterschrift oder senden Sie uns den ausgefüllten Überweisungsschein Muster 10.
- 7 Schicken Sie die Probe zusammen mit dem Anforderungsbogen / Überweisungsschein sowie den ausgefüllten „Einwilligungserklärung zur Durchführung einer genetischen Untersuchung gemäß Gendiagnostikgesetz“ auf dem Postweg schnellstmöglich an unser Labor. Falls eine direkte Zustellung nicht möglich ist, empfehlen wir eine kühle Lagerung des Abstrichmaterials (im Kühlschrank bei 4 bis 10 °C).

Wangenschleimhaut-Abstriche ermöglichen eine schmerzfreie Probengewinnung für die molekulargenetische Diagnostik. Für bis zu 10 Analysen benötigen wir 2 Wangenschleimhaut-Abstriche, für bis zu 20 Analysen 4 Abstriche. Geeignete Abstrichtupfer stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.



10-15 Minuten

Anforderungsbogen



Muster 10



Sie haben Fragen?
Sie benötigen Versandmaterial?
Sie brauchen fachliche Beratung?

Wir helfen Ihnen gern.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Instituts-Team